

## Adarvo Tipp

### Eingang neuer Beiträge/ Anwesenheitsanzeige

Wie werde ich am schnellsten über neue Beiträge informiert? Ohne dass ich manuell *Sync* auslösen muss?

**Ungelesen:** Jedes neue Element erscheint automatisch im Fenster „Ungelesen“.

In den Themeneigenschaften (im Themenmanager Rechtsklick auf das gewünschte Thema und *Eigenschaften* wählen) unter *Ansicht* einstellen, welche Element Typen in welcher Sicht bzw. Abfrage gezeigt werden sollen. Sie können hier z.B. einstellen, dass neue bzw. veränderte Termine in der „Ungelesen“ Ansicht nicht auftauchen sollen.

**Adarvo- Message:** Um jemanden konkret auf ein Element hinzuweisen, kann eine Adarvo- Message mit dem Verweis zum Dokument gesendet werden. Der Empfänger sieht den Eingang der Message in der Taskleiste. Dies ist sehr nützlich um jemand auf ein Dokument hinzuweisen. Benutzen Sie dazu den Punkt *Senden an Adarvo Message* im Kontextmenu des Dokuments.


**Benachrichtigung/Alarm:** In den Teilen- Eigenschaften eines Elementes kann für jedes Themenmitglied eine Benachrichtigung oder ein Alarm gesetzt werden. Je nach dem was diese Person für sich in *Benachrichtigung* oder *Alarm* eingetragen hat (in den Daten zu seiner Person unter *Mitglieder*), erhält sie ein SMS oder ein E-Mail mit der Mitteilung, dass eine neue Version jenes Elementes vorhanden ist.

#### Automatische Synchronisierung

In den Themeneigenschaften wird eingestellt, wie oft eine Synchronisierung stattfindet.

Empfohlene Einstellung: „Zeitabstände automatisch anpassen an Verkehr im Thema“ (keine fixe Anzahl Minuten eingeben). Dadurch wird der Benutzer (durch Adarvo kontrolliert) immer die neuen Beiträge erhalten.

Zum Beispiel rechts: Es wird alle 120 Minuten automatisch ein Sync ausgeführt. Mit der unteren Einstellung wird die angezeigte Wartezeit (hier 120) verlängert, falls nichts eingeht und verkürzt, wenn etwas beim Sync eingeht (min.10 Minuten, max. 24 Std)



#### Adarvo Anwesenheitsanzeige

Mit der Anwesenheitsanzeige kann überprüft werden, ob ein anderes Mitglied gerade online ist oder nicht. Dies ist oft für eine unmittelbare Kontaktaufnahme nützlich. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, meldet ihr Rechner ihren Status laufend an den Adarvo Server – und bekommt als Rückmeldung einen Hinweis auf eventuell anstehende Informationen. Dies wiederum sorgt für ein unmittelbares Abholen dieser neuen oder veränderten Beiträge – ihre Aktualität steigt.

#### Anwesenheitsanzeige einzuschalten



In der rechten unteren Ecke des Bildschirms befindet sich das Adarvo-Icon. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon. Wählen Sie „Anwesenheits-Abfrage einschalten“. Danach nochmals mit der rechten Maustaste auf das Icon klicken und den Befehl „Anwesenheiten anzeigen“ auslösen. Es erscheint das Fenster „Anwesenheiten“ und gibt Ihnen an, wer online, offline und zurzeit nicht verfügbar ist. Beim ersten Start wird das Fenster leer sein. Alle Themenmitglieder, die erscheinen sollen, müssen zuerst im Thema markiert werden und über den Kontextmenübefehl „Senden an – Anwesenheitsanzeige“ verfügbar gemacht werden.

Wenn Sie 90 Sekunden lang Tastatur/Maus nicht verwenden, wechselt ihr Status auf „abwesend“; 5 Minuten „Untätigkeit“ führen zu „nicht erreichbar“; „Bitte nicht stören“ können Sie manuell wählen.

### **Online Modus**

Ohne jeweils *Sync* drücken zu müssen werden die geteilten bzw. freigegebenen Einträge automatisch verteilt - falls Sie online sind. Im Menü Datei eines Themas kann der Modus eingestellt werden.

### **Vergleich zwischen Anwesenheitsanzeige und Online-Modus**

Diese beiden Funktionen liefern eine unterschiedliche „Sicht“ auf den Adarvo-Server.

Bei eingeschalteter Anwesenheitsanzeige wird der eigene Online-Zustand jede Minute dem Server mitgeteilt. Dabei teilt der Server dem Client auch mit, ob sich in einem Thema etwas verändert hat. Wenn ja, synchronisiert der Client dieses Thema unmittelbar. Wenn man also Anwesenheitsanzeige eingeschaltet hat, dann hat man neue Beiträge innert einer Minute. Durch diese Funktion wird der Benutzer automatisch – quasi im Hintergrund – über neue Beiträge informiert. Der Sync muss nicht manuell ausgelöst werden.

Daneben gibt es den Online-Modus. Ist dieser aktiviert, werden neu erstellte Einträge automatisch synchronisiert – jeweils 30 Sekunden nach dem letzten *Teilen-Vorgang*. Das manuelle *Sync* drücken entfällt, und der Arbeitsfluss wird dadurch nicht unterbrochen.

Beide Einstellungen (Anwesenheitsanzeige und Online-Modus) übersteuern die Themeneinstellungen betreffend Synchronisierung.